


1. ALLUMER LE VIDÉOPROJECTEUR – télécommande blanche EPSON



« **Source search** »
pour basculer automatiquement
d'une entrée connectée à l'autre
(ordi et/ou visio)

2. ALLUMER LE SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE – grande télécommande grise AVer

NB : pour avoir la visio à l'écran,
utiliser « **Source search** » sur la
télécommande blanche

3. CONNEXION à une réunion

ie joindre un n° de type
adresse IP##n°réunion

NB : la réunion n'est pas créée ici
Merci de lire la note au verso

Presser « **Appel** »
puis 2 solutions :

- **Saisissez l'adresse IP**
Renaviso : 194.214.202.146
GoToMeeting : 67.217.95.2
Zoom : 213.19.144.110

puis saisissez votre n° de réunion
à l'écran de bienvenue
puis le mot de passe si besoin

OU

- Tapez directement
« **adresse IP##n°réunion** »
par exemple :
213.19.144.110##4838967199
puis le mot de passe si besoin

REMARQUE : si Zoom, cf ZOOM
(+ cf Bouton mystère ci-dessous)
(+ un code numérique est disponible
dans l'invitation de la réunion)

BOUTON MYSTÈRE : pour
accéder au clavier numérique,
presser Far/Near ou le bouton bleu



REMARQUE
si « **Toutes les lignes
sont occupées** »
« Raccrocher »
la visio précédente

4. PARTAGES

caméra(s) et écran

« **Video Input** »
Choix partage de la
caméra 1, 2
ou les deux
(cf CAMERAS)

« **Presentation** »
Choix du « **Content** »
à partager
ie **ordinateur** branché
sur HDMI ou autre
REMARQUE :
si GoToMeeting,
cf GOTOMEETING

5. AFFICHAGE

écran partagé et/ou
caméras extérieures

« **Layout** »
choix de l'**affichage**
ie content et/ou
caméra(s) et/ou
caméras extérieures...

NB : si pas de
« content » alors qu'un
ordinateur est branché,
sélectionnez le avec
« **Presentation** »
(cf PARTAGE)

RENATER (IP : 194.214.202.146)

Fonctionne sans problème.

Possible de créer une réunion via votre compte Janus du CNRS : <https://renavisio.renater.fr/>

GOTOMEETING (IP : 67.217.95.2)

Impossible de partager vers les autres participants un écran directement connecté au système de visioconférence (l'ordinateur branché en HDMI par exemple).

Solution : **connecter comme 2 participants à la réunion**

- **la salle** (pour profiter des caméras, du micro et des hauts parleurs)
 - **et l'ordinateur de présentation** (pour le partage des slides)
- si l'ordinateur doit pour cela être connecté au réseau (ENS via Eduroam ou Géosciences via un enregistrement par le service informatique), inutile de le brancher en HDMI.

Astuce : si le défilement des slides est trop lent, branchez tout de même l'ordinateur en HDMI et basculez la projection en pressant « Source search » sur la télécommande blanche du vidéo-projecteur. La visio est toujours connectée. Repassez dessus avec une nouvelle pression sur « Source search » pour à nouveau accéder aux partages de l'extérieur.

Zoom (IP : 213.19.144.110 ou 213.244.140.110)

* **Quelques modifications dans les paramètres du compte hôte sont nécessaires :**

- dans Sécurité (si l'option apparaît),
décocher « Autoriser l'utilisation du chiffrement de bout en bout »
- dans En réunion (base),
décocher « Exiger le cryptage des points de terminaison tiers (SIP/H.323) »

* **Un code secret numérique est donné dans l'invitation sous « Participer à l'aide d'un protocole H.323 »**

* S'il y a un problème de son une fois la salle 314 connectée (il est possible que ce soit parce que le compte hôte coupe automatiquement les micros des nouveaux entrants) :

- depuis l'ordinateur qui gère la réunion « demandez à salle 314 de réactiver le son »
- puis, depuis le système de visio, validez comme indiqué sur l'écran avec # (et le bouton mystère bleu ou Far/Near si besoin).

IMPORTANT

Couper le micro ET le son des ordinateurs pour éviter les échos.

Si le système de visio est connecté, les haut-parleurs et le micro fonctionnent. Le micro posé sur la table capte toute la salle, même s'il faut parler fort du fond. Le volume des haut-parleurs est contrôlable par la grande télécommande grise.

Des micros mains sont disponibles dans la trousse sur le rebord de la fenêtre (pour la transmission du son vers l'extérieur) : **branchez-y un des bitognos se trouvant sur les socles au dessus du boîtier).**

6. CAMÉRAS 1/2

La caméra principale (sur le boîtier) est contrôlée par la grande télécommande AVer

La caméra 2 (plafond) est accessible à l'aide de la 2nde télécommande AVer (pointer la caméra !)

